

Веб прайс-лист Autopiter (Автопитер)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autopiter (Автопитер).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автопитер»:
<https://autopiter.ru>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API autopiter.ru](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Прогноз.

Шаг 0 . Разрешение на использование Веб-сервиса поставщика

Чтобы подключить Веб-сервисы Autopiter (Автопитер) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика: <https://autopiter.ru>. Логин и пароль от сайта поставщика используется для подключения Веб-сервисов в программе (см. [Шаг 2](#)).
- Запросить разрешение на использование Веб-сервисов поставщика у персонального менеджера, закрепленного за вами после регистрации на сайте.

Шаг 1. Создание прайс-листа с обработчиком Веб-сервиса поставщика

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autopiter (Автопитер)»:

Создание

Действия

Поставщик: Автопите

Наименование: Баз. Autopiter (Автопите) Код:

Параметры подключения

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Баз. Autopiter (Автопите)

Словари сервиса | Выполнить авторизацию

Обработка предназначен для работы с веб-сервисами компании Автопите (<https://autopiter.ru/>).
Описание API <http://service.autopiter.ru/v2/price>

Для начала работы с веб сервисами необходимо оставить заявку на сайте в личном кабинете в разделе "Инструменты для вашего бизнеса" (<https://autopiter.ru/gadget/webservice>)

Параметры сервиса

Параметры сервиса:

Имя	Значение
UserID	
Пароль	

Режим отладки

Автопите

Обработка

OK

Записать

Закреть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения к Веб-сервису поставщика

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Autopiter (Автопите) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке.

From:

<https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:

https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/wiki.php?id=%D0%82%D0%85%D0%81_%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%8F%D1%81_%D0%88%D0%8F%D1%82%D1%88-%D0%82%D0%85%D0%81_%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%8F%D1%81_%D0%88%D0%8F%D1%81%D1%82_%D0%80%D0%82%D1%82%D0%8F%D0%8F%D1%82%D0%85%D1%80&rv=1597913275

Last update:

2020/08/20 13:11