

Веб прайс-лист Autotrade (Автотрейд)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autotrade (Автотрейд).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автотрейд»:
<https://autotrade.su/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Прценка,
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Autotrade (Автотрейд) необходимо:

1. Зарегистрироваться и активировать учетную запись на сайте поставщика:
<https://sklad.autotrade.su>. Логин и пароль понадобятся для подключения Веб прайс-листа в программе на [шаге 2](#).
2. Авторизироваться на <https://api2.autotrade.su/> и перейти в раздел «Получить доступ к API», где:
 - Заполните форму и отправьте запрос на получение доступа,
 - Дождитесь пока доступ к API разрешат.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autotrade (Автотрейд)»:

При подключении к Веб-сервисам Autotrade (Автотрейд) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика, которые получили на (см. [шаге 0](#)):

Введенные параметры подключения:

The screenshot shows a software window titled "Доп. Autotrade (Автотрейд)". It has a menu bar with "Действия" and "Перейти". Below the menu bar, there are input fields for "Поставщик:" (Autotrade), "Наименование:" (Доп. Autotrade (Автотрейд)), and "Код:" (ЦБ000024). There are two tabs: "Параметры подключения" and "Ценообразование". Under "Параметры подключения", there are fields for "Вид прайс-листа:" (Веб-сервис поставщика), "Валюта:" (Руб), and "Обработчик:" (Доп. Autotrade (Автотрейд)). Below these are links: "Словари сервиса", "Проверить авторизацию", and "Обновить договоры". A text box contains information about the API and a warning about request limits. At the bottom, there are tabs for "Параметры сервиса", "Опции методов", "Проценка", and "Заказы". The "Параметры сервиса" tab is active, showing a "Режим отладки" checkbox and a table with login and password fields. The login field contains "9scar@mail.ru" and the password field contains "Скрыто". At the very bottom, there is a status bar with "Автотрейд" and buttons for "Обработка", "OK", "Записать", and "Заккрыть".

Действия ▾

Поставщик: Автотрейд

Наименование: Доп. Autotrade (Автотрейд) Код: ЦБ000024

Параметры подключения Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. Autotrade (Автотрейд)

[Словари сервиса](#) [Проверить авторизацию](#) [Обновить договоры](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Автотрейд. <https://api2.autotrade.su/>
 Для использования веб-сервисов необходимо получить разрешение <https://api2.autotrade.su/#access>
 Документация к веб-сервисам находится по адресу <https://api2.autotrade.su/#doc>
 Внимание! Веб сервис имеет ограничения по количеству запросов 1 в секунду.

Параметры сервиса Опции методов Проценка Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Логин	9scar@mail.ru
Пароль	Скрыто

Логин на sklad.autotrade.su

Автотрейд Обработка ▾ OK Записать Заккрыть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Проверить авторизацию».

В случае сообщения об успешной авторизации подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

Шаг 3. Получение служебной информации

Нажмите кнопку-ссылку «Обновить договоры». Это понадобится для заполнения опций методов на

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Autotrade (Автотрейд) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Учитывать кроссы	Получение предложений в проценке с кроссами или без

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.