

Веб прайс-лист Armtek (Армтек)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Armtek (Армтек).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Армтек»:
<https://armtek.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов Armtek (Армтек) необходимо:

- Быть клиентом компании «Армтек» (иметь договор с поставщиком).
- Иметь логин для работы в ЭТП: <https://etp.armtek.ru>
- Отправить менеджеру компании «Армтек» запрос на подключение к Веб-сервисам со следующей информацией:
 - Логин для работы в ЭТП, по которому будет обращение к Веб-сервису (рекомендуется иметь отдельный логин для Веб-сервисов).
 - Список IP-адресов, с которых будет происходить обращение к Веб-сервисам (данное требование необязательное, но позволит повысить вашу безопасность).

Обратите внимание! После того, как вам зарегистрировали новый логин для работы с Веб-сервисом АРМТЕК, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО зайти в ЭТП и СМЕНИТЬ пароль! Если этого не сделать, то вызовы к Веб-сервису будут возвращать ошибку с текстом: «Ошибка авторизации пользователя. Необходимо сменить пароль. Зайдите в ЭТП и измените пароль». При игнорировании этого сообщения, данный логин блокируется автоматически!

Логин и пароль для входа в ЭТП АРМТЕК понадобятся для подключения веб-сервисов Armtek (Армтек) в программе на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Armtek (Армтек)»:

Создание *

Действия

Перейти ?

Поставщик: АРМТЕК

Наименование: Баз. Amtek (Армтек) Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Баз. Amtek (Армтек)

Словари сервиса

Обновить Сбытовые организации

Обновить Покупателей

Обработка предназначена для работы с веб-сервисами компании АРМТЕК. Для того, чтобы подключиться необходимо: Быть клиентом АРМТЕК. Иметь не менее одного логина для работы в ЭТП <https://etp.amtek.ru> Отправить вашему менеджеру запрос на подключение к веб-сервисам со следующей информацией: Логин по которому ваша информационная система будет обращаться к нашим веб-сервисам. Рекомендуем иметь отдельный логин для веб-сервисов. Список IP адресов с которых будет происходить обращение. Данное требование необязательное, но позволит повысить вашу безопасность.

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса:

Режим отладки

Имя	Значение
Сервер	ws.amtek.ru
Логин	
Пароль	

Адрес сервера

АРМТЕК

Обработка

OK

Записать

Закрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения