

Веб прайс-лист Autopiter (Автопитер)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autopiter (Автопитер).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автопитер»:
<https://autopiter.ru>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API autopiter.ru](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проченка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование Веб-сервиса поставщика

Чтобы подключить Веб-сервисы Autopiter (Автопитер) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика: <https://autopiter.ru>. Клиентский номер, полученный после регистрации, и пароль пользователя сайта поставщика используется для подключения Веб-сервисов в программе (см. [Шаг 2](#)).
- Запросить разрешение на использование Веб-сервисов поставщика у персонального менеджера, закрепленного за вами после регистрации на сайте.

Шаг 1. Создание прайс-листа с обработчиком Веб-сервиса поставщика

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autopiter (Автопитер)»:

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения к Веб-сервису поставщика

При подключении к Веб-сервисам Autopiter (Автопитер) введите:

- UserID - Клиентский номер, который отображается в вашем личном кабинете на сайте поставщика.
- Пароль - пароль, который используется для авторизации на сайте поставщика.

Пример отображения клиентского номера на сайте поставщика:

Настройки +++

Регистрационные данные

[Пароль](#)[Контактная информация](#)[Работа с сайтом](#)[Центр обслуживания и
доставка](#)[Юридический адрес](#)[Фактический адрес](#)[Информация о компании](#)

Регистрационные данные

Ваш клиентский номер: 514930

Логин

MS-MO

Сохранить

Введенные данные для подключения:

Баз. Autopiter (Автопитер) *

Действия ▾ | Перейти ▾ | ?

Поставщик: Автопитер ...

Наименование: Баз. Autopiter (Автопитер) ... Код: ЦБ000003

Параметры подключения | Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ...

Обработчик: Баз. Autopiter (Автопитер) ...

[Словари сервиса](#) | [Выполнить авторизацию](#)

Обработка предназначена для работы с веб-сервисами компании Автопитер (<https://autopiter.ru/>).
Описание API <http://service.autopiter.ru/v2/price>

Для начала работы с веб сервисами необходимо оставить заявку на сайте в личном кабинете в разделе "Инструменты для вашего бизнеса" (<https://autopiter.ru/gadget/webservice>)

Параметры сервиса | Опции методов | Прогноз | Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
UserID	514930
Пароль	Скрыто

User ID (код пользователя) на сайте

Автопитер | Обработка ▾ | OK | Записать | Закрыть

После ввода данных для подключения, нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Выполнить авторизацию»:

Баз. Autopiter (Автопитег) *

Действия ▾

Перейти ▾

Поставщик:

Автопитег

...

Наименование:

Баз. Autopiter (Автопитег)

...

Код:

ЦБ000003

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа:

Веб-сервис поставщика

...

Валюта:

Руб

...

Обработчик:

Баз. Autopiter (Автопитег)

...

Словари сервиса

Выполнить авторизацию

Обработка предназначен для работы с веб-сервисами компании Автопитег (<https://autopiter.ru/>).
Описание API <http://service.autopiter.ru/v2/price>

Для начала работы с веб сервисами необходимо оставить заявку на сайте в личном кабинете в разделе "Инструменты для вашего бизнеса" (<https://autopiter.ru/gadget/webservice>)

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса:

Режим отладки

Имя	Значение
UserID	514930
Пароль	Скрыто

User ID (код пользователя) на сайте

Автопитег

Обработка ▾

OK

Записать

Закреть

В случае сообщения об успешной авторизации подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Autopiter (Автопитег) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику, либо размещения заказа в корзине

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

From:
<https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация
Permanent link:
https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/wiki.php?id=%D0%A2%D0%B5%D0%B1_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%81_%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%88-%D0%A2%D0%B5%D0%B1_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%81_%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%86&rev=1597983576
Last update: 2020/08/21 07:19

