

Веб прайс-листы Allautoparts (Автостелс)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Allautoparts (Автостелс).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Автостэлс»: <http://www.autostels.ru/>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API allautoparts.ru](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проченка;
- Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Allautoparts (Автостелс) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте [allautoparts.ru](#) (после регистрации вы получите данные для авторизации на сайте, которые понадобятся на [шаге 2](#)).
- Авторизоваться на сайте и в разделе «Управление → web-сервисы» зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение. Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе «Управление доступом к web-сервисам».
- [Установить сертификаты](#) на рабочих местах или сервере 1С.

Установка сертификатов

Обратите внимание! *Используется самоподписанный сертификат, поэтому его нужно добавлять в исключения.*

Скачайте сертификаты из программы, используя кнопки-ссылки «Корневой сертификат (cacert.cer)» и «Корневой сертификат (to_cacert.pem)»:

Доп. Allautoparts (Автостэлс)

Действия Перейти

то клиентам
поставщик: Автостэлс

Наименование: Доп. Allautoparts (Автостэлс) Код: ЦБ000006

Параметры подключения **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. Allautoparts (Автостэлс)

[Словари сервиса](#) [Корневой сертификат \(cacert.cer\)](#) [Клиентский сертификат \(to_cacert.pem\)](#) [Проверить IP](#)

Для работы с Web-сервисами Allautoparts в первую очередь необходимо зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение.
 - Зарегистрировать IP-адреса вы можете в разделе "Управление->web-сервисы".
 - Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе "Управление доступом к web-сервисам".

Параметры сервиса **Опции методов** **Проценка** **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
ИД входа	
Логин	
Пароль	

ИД входа на портал

Автостэлс

Обработка OK Записать Закрыть

Установите корневой сертификат `casert.cer` на рабочих местах или сервере 1С, где будет выполняться код обращения к сервису.

Содержимое файла с сертификатом `to_cacert.pem` добавьте в конец файла `cacert.pem`, который находится в директории `/bin/` установленной программы 1С.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен **общей схеме**, в качестве обработчика выберите значение «Allautoparts (Автостелс)»:

Создание *

Действия ▾

Поставщик: Автостелс ...

Наименование: Доп. Allautoparts (Автостелс) ... Код:

Параметры подключения | Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ... x

Обработчик: Доп. Allautoparts (Автостелс) ...

[Словари сервиса](#) | [Корневой сертификат \(cacert.cer\)](#) | [Клиентский сертификат \(to_cacert.pem\)](#) >>

Для работы с Web-сервисами Allautoparts в первую очередь необходимо зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение.
- Зарегистрировать IP-адреса вы можете в разделе "Управление->web-сервисы".
- Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе "Управление доступом к web-сервисам".

Параметры сервиса | Опции методов | Проценка | Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
ИД входа	
Логин	
Пароль	

Автостелс

Обработка ▾ OK Записать Закрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Allautoparts (Автостелс) введите параметры входа на сайт поставщика allautoparts.ru, полученные после регистрации на (см. [шаге 0](#)):

- ИД входа - ИД входа на сайт, присвоенный после регистрации,
- Логин - логин для входа на сайт,
- Пароль - пароль для входа на сайт.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Allautoparts (Автостелс) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Поиск по наличию	Получение всех предложений в проценке или только тех, что в наличии
Поиск с учетом кроссировки	Получение предложений с учетом кроссов или без

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке.

