

Веб прайс-листы Allautoparts (Автостелс)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Allautoparts (Автостелс).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Автостэлс»: <http://www.autostels.ru/>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API allautoparts.ru](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проченка;
- Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Allautoparts (Автостелс) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте allautoparts.ru (после регистрации вы получите данные для авторизации на сайте, которые понадобятся на [шаге 2](#)).
- Авторизоваться на сайте и в разделе «Управление → web-сервисы» зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение. Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе «Управление доступом к web-сервисам».
- [Установить сертификаты](#) на рабочих местах или сервере 1С.

Установка сертификатов

Обратите внимание! Используется самоподписанный сертификат, поэтому его нужно добавлять в исключения.

Скачайте сертификаты из программы, используя кнопки-ссылки «Корневой сертификат (cacert.cer)» и «Корневой сертификат (to_cacert.pem)»:

Доп. Allautoparts (Автостелс)

Действия

Поставщик: Автостелс

Наименование: Доп. Allautoparts (Автостелс) Код: ЦБ000006

Параметры подключения

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. Allautoparts (Автостелс)

Словари сервиса: Корневой сертификат (cacert.cer) Клиентский сертификат (to_cacert.pem) Проверить IP

Для работы с Web-сервисами Allautoparts в первую очередь необходимо зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение.

- Зарегистрировать IP-адреса вы можете в разделе "Управление->web-сервисы".
- Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе "Управление доступом к web-сервисам".

Параметры сервиса

Параметры сервиса:

Имя	Значение
ИД входа	
Логин	
Пароль	

ИД входа на портал

Автостелс

Обработка OK Записать Заккрыть

Установите корневой сертификат cacert.cer на рабочих местах или сервере 1С, где будет выполняться код обращения к сервису.

Содержимое файла с сертификатом to_cacert.pem добавьте в конец файла cacert.pem, который находится в директории /bin/ установленной программы 1С.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Allautoparts (Автостелс)»:

Создание *

Действия ▾

Поставщик: Автостелс ... 🔍

Наименование: Доп. Allautoparts (Автостелс) ... Код:

Параметры подключения | Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ... ✕

Обработчик: Доп. Allautoparts (Автостелс) ...

[Словари сервиса](#) | [Корневой сертификат \(cacert.cer\)](#) | [Клиентский сертификат \(to_cacert.pem\)](#) >>

Для работы с Web-сервисами Allautoparts в первую очередь необходимо зарегистрировать IP-адреса, с которых будет осуществляться соединение.
- Зарегистрировать IP-адреса вы можете в разделе "Управление->web-сервисы".
- Подробное описание процесса регистрации IP-адресов находится в разделе "Управление доступом к web-сервисам".

Параметры сервиса | Опции методов | Проценка | Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
ИД входа	
Логин	
Пароль	

Автостелс

Обработка ▾ OK Записать Закрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Allautoparts (Автостелс) введите параметры входа на сайт поставщика allautoparts.ru, полученные после регистрации на (см. [шаге 0](#)):

- ИД входа - ИД входа на сайт, присвоенный после регистрации,
- Логин - логин для входа на сайт,
- Пароль - пароль для входа на сайт.

Пример введенных параметров подключения:

Шаг 3. Получение служебной информации

Шаг 4. Настройка опций методов

Опция	Описание
Поиск по наличию	Получение всех предложений в проценке или только тех, что в наличии
Поиск с учетом кроссировки	Получение предложений с учетом кроссов или без
Минимальный срок поставки	Фильтр вариантов поставки по минимальному сроку поставки
Максимальный срок поставки	Фильтр вариантов поставки по максимальному сроку поставки

Опция	Описание
Увеличение цены	Максимально допустимое увеличение цены после проценки в %
Увеличение срока	Максимально допустимое увеличение срока поставки после проценки в днях
Изменение стоимости доставки	Ограничение на допустимость изменение стоимости доставки
Формирование заказа	Ограничение на допустимость внесения выбранных позиций в Веб-заказ: только со всеми позициями или можно не со всеми позициями

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке и формировать Веб-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

From:
<https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация
 Permanent link:
[https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/wiki.php?id=%D0%A2%D0%B5%D0%B1_%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%81_%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%B1_%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%B1_%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%B5%D0%B1&rev=1596255356](https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/wiki.php?id=%D0%A2%D0%B5%D0%B1_%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%81_%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%B1_%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%82%D0%B5%D0%B1&rev=1596255356)
 Last update: 2020/08/24 10:49

