

Веб прайс-лист AvtoTO (АвтоТО)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа AvtoTO (АвтоТО).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «АвтоТО»:
<https://www.avtoto.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика,
- Формирование заказа через Веб-сервис из локальных прайс-листов.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов AvtoTO (АвтоТО) необходимо:

- Обратиться в [клиентский отдел компании АвтоТО](#) любым удобным способом для заключения договора поставки.
- После подписания договора поставки авторизоваться на сайте поставщика и перейти в настройки личного кабинета → раздел «Настройка веб-сервиса», где добавить IP адреса серверов или рабочих станций, с которых будет осуществляться подключение к Веб-сервисам.

Раздел «Настройки веб-сервиса» в личном кабинете на сайте поставщика:

Краснодар

Контакты

Обратная связь

ЛК → Ермаков Роман Леонидович

Старая версия сайта

АВТОТО

Код запчасти или VIN автомобиля

Корзина 164

Заказы 2

Гараж

Каталоги

Как купить?

VIN запросы

Доставка 32

Вопросы по заказам

Рекламации

Отгрузки

Настройки

Общая информация

Контакты ответственных лиц

Смена пароля

Настройка веб-сервиса

Соц. сети

Вы можете добавить до 10 IP, редактировать и удалять их нельзя после создания. Чтобы ограничить доступ с добавленных IP, сделайте их неактивными.

Документация по использованию веб-сервиса

№	IP-адрес	Статус	Тип адреса	
	5.129.139.26	Активен	[RU]	✕
	89.185.97.167	Активен	[RU]	✕
	+ Добавить IP			

Логин/пароль для входа на сайт поставщика, а также номер клиента, который отображается в разделе «Общая информация» настроек личного кабинета на сайте поставщика, понадобятся для подключения веб прайс-листа в программе на шаге 2.

Раздел «Общая информация» в личном кабинете на сайте поставщика:

Краснодар

Контакты

Обратная связь

ЛК → Ермаков Роман Леонидович

Старая версия сайта

АВТОТО

Код запчасти или VIN автомобиля

Корзина 164

Заказы 2

Гараж

Каталоги

Как купить?

VIN запросы

Доставка 32

Вопросы по заказам

Рекламации

Отгрузки

Настройки

Общая информация

Контакты ответственных лиц

Смена пароля

Настройка веб-сервиса

Соц. сети

Номер клиента.....313

Код клиента.....ABNB

ФИО.....Ермаков Роман Леонидович

Логин.....Car99

Статус клиента.....Оптовый клиент

Тип клиента.....Физическое лицо

Способ платежа.....Наличные

Изменение основной информации возможно через запрос в разделе «Обратная связь»

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «AvtoTO (АвтоТО)»:

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам AvtoTO (АвтоТО) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика и номер клиента, который отображается в личном кабинете на сайте (см. [Шаг 0](#)):

Доп. AvtoTO (АвтоТО)

Действия

Перейти

?

Поставщик:

АвтоТО

Наименование:

Доп. AvtoTO (АвтоТО)

Код:

ЦБ000015

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа:

Веб-сервис поставщика

Валюта:

Руб

Обработчик:

Доп. AvtoTO (АвтоТО)

Словари сервиса

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании AvtoTO

<https://old.avtoto.ru/services/search/docs/>

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса:

Режим отладки

Имя	Значение
Номер клиента	313
Логин	Car99
Пароль	Скрыто

Номер клиента (номер указан в разделе общая информация).

AvtoTO

Обработка

OK

Записать

Закреть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах AvtoTO (АвтоТО) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке и какие данные будете отправлять в Веб-заказе.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 7. Настройка отправки заказа поставщику из локальных прайс-листов

Аналогична [общей схеме](#).

From:
<https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:

https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%BF%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%BB%D1%81%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE+rev=1598498439

Last update: 2020/08/27 06:20

