

Веб прайс-лист Autotrade (Автотрейд)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Autotrade (Автотрейд).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Автотрейд»:
<https://autotrade.su/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проченка,
- Отправка Веб-заказа поставщику.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Autotrade (Автотрейд) необходимо:

1. Зарегистрироваться и активировать учетную запись на сайте поставщика:
<https://sklad.autotrade.su>. Логин и пароль понадобятся для подключения Веб прайс-листа в программе на [шаге 2](#).
2. Авторизироваться на <https://api2.autotrade.su/> и перейти в раздел «Получить доступ к API», где:
 - Заполните форму и отправьте запрос на получение доступа,
 - Дождитесь пока доступ к API разрешат.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Autotrade (Автотрейд)»:

The screenshot shows a software window titled 'Доп. Autotrade (Автотрейд)'. It has a menu bar with 'Действия' and 'Перейти'. Below the menu bar, there are input fields for 'Поставщик:' (Autotrade), 'Наименование:' (Доп. Autotrade (Автотрейд)), and 'Код:' (ЦБ000024). There are two tabs: 'Параметры подключения' and 'Ценообразование'. Under 'Параметры подключения', there are fields for 'Вид прайс-листа:' (Веб-сервис поставщика), 'Валюта:' (Руб), and 'Обработчик:' (Доп. Autotrade (Автотрейд)). Below these are links: 'Словари сервиса', 'Проверить авторизацию', and 'Обновить договоры'. A text box contains information about the API and a warning about request limits. Below this is another set of tabs: 'Параметры сервиса', 'Опции методов', 'Проценка', and 'Заказы'. The 'Параметры сервиса' tab is active, showing a 'Режим отладки' checkbox and a table with login details.

Имя	Значение
Логин	9scar@mail.ru
Пароль	Скрыто

Логин на sklad.autotrade.su

At the bottom, there are buttons: 'Автотрейд', 'Обработка', 'OK', 'Записать', and 'Заккрыть'.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Проверить авторизацию».

В случае сообщения об успешной авторизации подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

Шаг 3. Получение служебной информации

Нажмите кнопку-ссылку «Обновить договоры». Это понадобится для заполнения опций методов на [шаге 4](#).

Доп. Autotrade (Автотрейд)

Действия

←

↺

+

Перейти

?

Поставщик:

Автотрейд

...

Наименование:

Доп. Autotrade (Автотрейд)

...

Код:

ЦБ000024

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа:

Веб-сервис поставщика

...

Валюта:

Руб

...

×

Обработчик:

Доп. Autotrade (Автотрейд)

...

Словари сервиса

Проверить авторизацию

Обновить договоры

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Автотрейд. <https://api2.autotrade.su/>
 Для использования веб-сервисов необходимо получить разрешение <https://api2.autotrade.su/#access>
 Документация к веб-сервисам находится по адресу <https://api2.autotrade.su/#doc>
 Внимание! Веб сервис имеет ограничения по количеству запросов 1 в секунду.

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Опции методов сервиса:

Имя	Значение	По умолчанию
Учитывать кроссы	Не учитывать	Учитывать
Учитывать замены	Не учитывать	Учитывать
Другие склады	Не получать	Не получать
Сопутствующие товары	Не искать	Не искать
Уцененные товары	Не искать	Не искать
Договор с поставщиком		
Способ получения	Доставка	Доставка
Адрес доставки		

Идентификатор договора с поставщиком.

Автотрейд

Обработка

OK

Записать

Закрыть

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Autotrade (Автотрейд) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Учитывать кроссы	Получение предложений в проценке с кроссами или без
Учитывать замены	Получение предложений в проценке с заменами или без
Другие склады	Получение предложений с других складов или только с прикрепленного к аккаунту склада
Сопутствующие товары	Получение предложений вместе с сопутствующими товарами
Уцененные товары	Получение предложений вместе с уцененными товарами
Договор с поставщиком	Идентификатор догово́ра с поставщиком из словаря сервиса
Способ получения	Способ получения товаров от поставщика: доставка, самовывоз, по заказ
Адрес доставки	Определяет адрес доставки для способа получения «Доставка»

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в отчете и какие

данные будете отправлять в Веб-заказе.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

From:
<https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация
Permanent link:
https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/stoko.php?id=%D0%82%D0%85%D0%81_%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%8F%D1%81_%D0%88%D0%8F%D1%81%D1%82%D0%82%D0%85%D0%81_%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%8F%D1%81_%D0%88%D0%8F%D1%81%D1%82_%D0%80%D0%82%D1%82%D0%8F%D1%82%D1%80%D0%85%D0%89%D0%84&rev=1588946414
Last update: 2020/09/01 10:46

