

# Веб прайс-лист Armtek (Армтек)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Armtek (Армтек).

## Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Армтек»:  
<https://armtek.ru/>.

*Места использования данных из Веб-сервисов в программе:*

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.

## Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов Armtek (Армтек) необходимо:

- Быть клиентом компании «Армтек» (иметь договор с поставщиком).
- Иметь логин для работы в ЭТП: <https://etp.armtek.ru>
- Отправить менеджеру компании «Армтек» запрос на подключение к Веб-сервисам со следующей информацией:
  - Логин для работы в ЭТП, по которому будет обращение к Веб-сервису (рекомендуется иметь отдельный логин для Веб-сервисов).
  - Список IP-адресов, с которых будет происходить обращение к Веб-сервисам (данное требование необязательное, но позволит повысить вашу безопасность).

**Обратите внимание!** После того, как вам зарегистрировали новый логин для работы с Веб-сервисом АРМТЕК, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО зайти в ЭТП и СМЕНИТЬ пароль! Если этого не сделать, то вызовы к Веб-сервису будут возвращать ошибку с текстом: «Ошибка авторизации пользователя. Необходимо сменить пароль. Зайдите в ЭТП и измените пароль». При игнорировании этого сообщения, данный логин блокируется автоматически!

Логин и пароль для входа в ЭТП АРМТЕК понадобятся для подключения веб-сервисов Armtek (Армтек) в программе на [шаге 2](#).

## Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Armtek (Армтек)»:

## Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Armtek (Армтек) введите параметры, полученные на [шаге 0](#):

- сервер - адрес для обращения к веб-сервисам, изменение необходимо только на случай изменения адреса,
- логин - логин к ЭТП АРМТЕК,
- пароль - пароль к ЭТП АРМТЕК.

Затем нажмите кнопку «Записать».

## Шаг 3. Получение служебной информации

## Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Armtek (Армтек) предусмотрены следующие опции:

| Опция                    | Описание                                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сбытовая организация     | Сбытовая организация, к которой выполняются запросы на оценку и выполняются заказы                                                    |
| Вид поиска               | Определяет возвращать ли аналоги в оценке или нет                                                                                     |
| Фильтр по программе      | Определяет какая программа (леговая или грузовая) должна быть в результатах выполнения запроса по поиску цен                          |
| Покупатель               | Покупатель, от лица которого выполняется оценка и оформление заказов                                                                  |
| Договор                  | Договор покупателя со сбытовой организацией при оформлении заказа                                                                     |
| Самовывоз                | Определяет тип доставки: доставка или самовывоз                                                                                       |
| Адрес доставки           | Адрес для службы доставки компании «Армтек»                                                                                           |
| Точка самовывоза         | Адрес точки самовывоза при оформлении заказа                                                                                          |
| Грузополучатель          | Грузополучатель в реализации товара                                                                                                   |
| Комментарий              | Комментарий к заказу                                                                                                                  |
| Комментарий к экспедиции |                                                                                                                                       |
| Тип поиска               | Признак проверки наличия товара при оформлении заказа: на основном складе, только складах Армтек или на складах партнеров в том числе |
| Полная поставка          | При установке полной отгрузки позиция заказа будет отгружена только, если она собрана полностью                                       |

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в оценке или формировать Веб-заказы.

## Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

## Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

**Обратите внимание!** Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

From: <https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:

[https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1\\_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81\\_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1\\_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81\\_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82\\_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B8&rev=1598596088](https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B8&rev=1598596088)

Last update: 2020/08/28 09:28

