

Веб прайс-лист Moskvorechie (Москворечье)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Moskvorechie (Москворечье).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Москворечье»:
<http://moskvorechie.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Прогноз;
- Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Moskvorechie (Москворечье) необходимо:

- Быть клиентом поставщика (иметь договор с поставщиком),
- Авторизоваться на портале поставщика: <http://portal.moskvorechie.ru/>,
- Перейти в личный кабинет, раздел «Настройки», и в блоке «Доступ к API Портала» включить доступ к API. При включении доступа к API сгенерируется ключ доступа, который понадобится при подключении веб-сервисов в программе на [шаге 2](#).

Сгенерированный ключ доступа в личном кабинете портала поставщика:

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Moskvorechie (Москворечье) введите параметры, полученные на [шаге 0](#):

- сервер - адрес для обращения к веб-сервисам, изменение необходимо только на случай изменения адреса,
- логин - логин для входа на портал поставщика,
- ключ - сгенерированный в личном кабинете на портале поставщика ключ доступа.

Введенные данные для подключения:

Баз. Moskvorechie (Москворечье)

Действия Перейти

Поставщик:

Наименование: Код:

Параметры подключения **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Валюта:

Обработчик:

[Словари сервиса](#)

Обработка предназначена для работы с порталом компании Москворечье (<http://portal.moskvorechie.ru/>).

Параметры сервиса **Опции методов** **Проценка** **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Сервер	portal.moskvorechie.ru
Логин	LK9CARS
Ключ	Скрыто

Адрес сервера

[Москворечье](#) Обработка **OK** Записать Закреть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Moskvorechie (Москворечье) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов
Собственный склады	Фильтр предложений в проценке по складам только поставщика Москворечье или по всем складам, включая сторонние.
Тип доставки	Определяет тип доставки: доставка/самовывоз

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке или формировать Веб-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична **общей** схеме.

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична **общей** схеме.

From:
<https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:
<https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/docs.php?id=>

Last update: 2020/08/28 06:55

