

Веб прайс-лист Planetavto (Планета Авто)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Planetavto (Планета Авто).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Планета АВТО»: <https://planetavto.ru/>. Взаимодействие с Веб-сервисами реализовано через [API b2b.planetavto.ru](#).

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику;
- Формирование заказа через Веб-сервис из локальных прайс-листов.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Planetavto (Планета Авто) необходимо:

1. Стать клиентом компании (заключить договор поставки).
2. Получить логин и пароль для входа на сайт поставщика через менеджера компании.

После получения логина и пароля для входа на сайт поставщика можете приступить к созданию веб прайс-листа в программе.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Planetavto (Планета

АВТО)»:

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Planetavto (Планета Авто) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика, полученные на [шаге 0](#).

Введенные параметры подключения:

Доп. Planetavto (Планета Авто)

Действия Перейти

Поставщик: Планета АВТО

Наименование: Доп. Planetavto (Планета Авто) Код: ЦБ000034

Параметры подключения Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. Planetavto (Планета Авто)

[Словари сервиса](#) [Заполнить способы и адреса доставки](#) [Обновить поставщиков](#) [Обновить производителей](#)

Обработка предназначена для работы с клиентским API b2b.planetavto.ru (<http://api.planetavto.ru/>)
К API могут обращаться только зарегистрированные на сайте b2b.planetavto.ru пользователи.

Параметры сервиса Опции методов Проценка Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Логин	9car
Пароль	Скрыто

Логин на сайте

Планета АВТО Обработка OK Записать Закрыть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Нажмите кнопку-ссылку «Заполнить способы и адреса доставки» для получения данных по словарям сервиса «Способы доставки» и «Адреса доставки», которые используются в настройках опций методов.

Нажмите кнопку-ссылку «Обновить поставщиков» для получения данных по словарю сервиса «Поставщики», который используется в настройках опций методов.

Планета АВТО

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Planetavto (Планета Авто) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет отображать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов
Поставщик	Установка фильтра по поставщику в проценке
Товары в пути	Определяет показывать ли в проценке товары в пути
Тестовый заказ	Признак тестового заказа
Способ доставки	Определяет желаемый способ доставки товара: доставка или самовывоз
Адрес доставки	Определяет адрес доставки для способа доставки «Доставка»
Комментарий к заказу	Определяет адрес доставки
Дата доставки	Позволяет задать желаемую дату доставки

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке и какие

данные будете отправлять в Веб-заказе.

Шаг 5. Настройка параметров оценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности разместить заказ в Корзине, можно только оформить и отправить заказ поставщику.

Шаг 7. Настройка отправки заказа поставщику из локальных прайс-листов

Аналогична [общей схеме](#).

From:
<https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация
Permanent link:
https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doc.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B6&rev=1599107939
Last update: 2020/09/03 07:38

