

Веб прайс-лист Rossko (Росско)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Rossko (Росско).

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «Росско»:
<https://rossko.ru/#where>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику,
- Формирование заказа через Веб-сервис из локальных прайс-листов.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Rossko (Росско) необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика для своего региона: <https://rossko.ru/#where>.
- Авторизоваться на сайте и перейти в настройки своего профиля.
- Получить (сгенерировать) ключи доступа к Веб-сервисам через блок «Доступ к API» в настройках своего профиля.

Пример сгенерированных ключей в блоке «Доступ к API» в настройках профиля на сайте поставщика:



Доступ к API

KEY 1:

KEY 2:

Лимит в минуту:

Лимит в день:

Тестовый режим API 2* ☐

[Документация](#)
[API 1.0](#) [API 2*](#)

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Rossko (Росско)»:

Создание

Действия Перейти

Поставщик: ...

Наименование: ... Код:

Параметры подключения **Ценообразование**

Вид прайс-листа: ... Валюта: ...

Обработчик: ...

[Словари сервиса](#) | [Обновить словари оформления заказов](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Росско. <http://api.rossko.ru>

Для использования веб-сервисов компании необходимо самостоятельно получить ключи доступа в личном кабинете на портале. Там же можно произвести остальные настройки (заказы, предложения).

Параметры сервиса **Опции методов** **Проценка** **Заказы**

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Ключ (1)	
Ключ (2)	

[Росско](#) Обработка **OK** Записать Закрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Rossko (Росско) введите ключи доступа (KEY1, KEY2), полученные на сайте поставщика на [шаге 0](#).

Пример введенных параметров подключения:

Баз. Rossko (Росско)

Действия ▾

Поставщик: ... 🔍

Наименование: ... Код:

Параметры подключения | **Ценообразование**

Вид прайс-листа: ... Валюта: ... ✕

Обработчик: ...

[Словари сервиса](#) | [Обновить словари оформления заказов](#)

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Росско. <http://api.rossko.ru>

Для использования веб-сервисов компании необходимо самостоятельно получить ключи доступа в личном кабинете на портале. Там же можно произвести остальные настройки (языки, валюты).

Параметры сервиса | Опции методов | Проченка | Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Ключ (1)	ft22pqr4zd5xptbuag5dvucx454z5q28
Ключ (2)	Скрыто

Ключ авторизации - пользователь (можно получить в личном кабинете на портале)

[Росско](#) Обработка ▾ **OK** Записать Закрыть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Нажмите кнопку «Обновить словари оформления заказов» для получения данных по словарям: Способ доставки, Адрес доставки, Способ оплаты, Организации.

Баз. Rossko (Росско) *

Действия Перейти

Поставщик: Росско

Наименование: Баз. Rossko (Росско) Код: ЦБ000010

Параметры подключения **Ценообразование**

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Баз. Rossko (Росско)

[Словари сервиса](#) **Обновить словари оформления заказов**

Обработчик предназначен для работы с веб-сервисы компании Росско. <http://api.rossko.ru>

Для использования веб-сервисов компании необходимо самостоятельно получить ключи доступа в

Параметры сервиса **Опции методов** **Проценка** **Заказы**

Опции методов сервиса:

Имя	Значение	По умолчанию
Способ доставки	Доставка в регионы	
Адрес доставки	Г. Барнаул	
Способ оплаты	Оплата банковским платежом	
Организация	Индивидуальный предприниматель...	
Реквизиты организации	ИНН 223567867534	
Контактное лицо	Иванов Иван Иванович	
Телефон контактного лица	+7 905 675 8796	
Комментарий к заказу		

Способ доставки заказа. Используется при проценке и при заказе товара

Росско

Обработка **OK** Записать Заккрыть

Данные словари используются для настройки соответствующих опций методов на шаге 4.

