

Веб прайс-лист Sate-m (Шате-М)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Sate-m (Шате-М).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «ШАТЕ-М ПЛЮС»:
<http://shate-m.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка,
- Размещение заказа в корзине поставщика.

Шаг 0 . Разрешение на использование


Чтобы подключить Веб-сервисы Sate-m (Шате-М) необходимо стать клиентом компании и запросить у менеджера компании:

- Данные для входа на сайт поставщика,
- Ключ доступа к API.

Полученные параметры подключения (логин/пароль на сайте поставщика и ключ API) понадобятся на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Sate-m (Шате-М)»:



Создание *

Действия ▾

Поставщик: ШАТЕ-М Плюс

Наименование: Баз. Sate-m (Шате-М) Код:

Параметры подключения | Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Баз. Sate-m (Шате-М)

[Словари сервиса](#) | [Проверить авторизацию](#)

Обработка предназначен для работы с веб-сервисами компании Шате-М.
Описание API <https://api.shate-m.ru/Help>

Параметры сервиса | Опции методов | Проценка | Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Сервер	api.shate-m.ru
Логин	
Пароль	
Ключ API	

ШАТЕ-М Плюс

Обработка ▾ OK Записать Закреть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Sate-m (Шате-М) введите параметры, полученные на [шаге 0](#):

- сервер - адрес для обращения к веб-сервисам, изменение необходимо только на случай изменения адреса,
- логин,
- пароль,
- ключ API - ключ доступа, предоставленный менеджером компании.

Введенные данные для подключения:

Баз. Sate-m (Шате-М)

Действия ▾ | | | Перейти ▾ |

Поставщик: ШАТЕ-М Плюс ...

Наименование: Баз. Sate-m (Шате-М) ... Код: ЦБ000011

Параметры подключения | Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика ... Валюта: Руб ...

Обработчик: Баз. Sate-m (Шате-М) ...

[Словари сервиса](#) | [Проверить авторизацию](#)

Обработка предназначен для работы с веб-сервисами компании Шате-М.
Описание API <https://api.shate-m.ru/Help>

Параметры сервиса | Опции методов | Проценка | Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Сервер	api.shate-m.ru
Логин	9car@mail.ru
Пароль	Скрыто
Ключ API	Скрыто

Адрес сервера

ШАТЕ-М Плюс | Обработка ▾ | **OK** | Записать | Закрыть

После ввода данных для подключения, нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Проверить авторизацию».

В случае сообщения об успешной авторизации подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Sate-m (Шате-М) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке и размещать товары в корзине.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности оформить и отправить заказ поставщику, можно только разместить заказ в Корзине.

From: <https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:

https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%8B%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D0%BC&rev=1598417216

Last update: 2020/08/26 07:46

