

Веб прайс-лист Sate-m (Шате-М)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Sate-m (Шате-М).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «ШАТЕ-М ПЛЮС»:
<http://shate-m.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Проценка,

Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Sate-m (Шате-М) необходимо стать клиентом компании и запросить у менеджера компании:

- Данные для входа на сайт поставщика,
- Ключ доступа к API.

Полученные параметры подключения (логин/пароль на сайте поставщика и ключ API) понадобятся на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Sate-m (Шате-М)»:

Создание

Действия

Поставщик: ШАТЕ-М Плюс

Наименование: Баз. Sate-m (Шате-М) Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика

Валюта: Руб

Обработчик: Баз. Sate-m (Шате-М)

Словари сервиса

Проверить авторизацию

Обработка предназначен для работы с веб-сервисами компании Шате-М.

Описание API <https://api.shate-m.ru/Help>

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса:

Режим отладки

Имя	Значение
Сервер	api.shate-m.ru
Логин	
Пароль	
Ключ API	

ШАТЕ-М Плюс

Обработка

OK

Записать

Закреть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Sate-m (Шате-М) введите параметры, полученные на шаге 0:

- сервер - адрес для обращения к веб-сервисам, изменение необходимо только на случай изменения адреса,
- логин,
- пароль,
- ключ API - ключ доступа, предоставленный менеджером компании.

Введенные данные для подключения:

После ввода данных для подключения, нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Проверить авторизацию».

В случае сообщения об успешной авторизации подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Sate-m (Шате-М) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
С учетом аналогов	Определяет показывать варианты поставки в проценке с аналогами или без аналогов

Опция	Описание
Способ доставки	Определяет способ доставки для размещения заказа в корзине: доставка/самовывоз

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке и размещать товары в корзине.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

Обратите внимание! Нет возможности оформить и отправить заказ поставщику, можно только разместить заказ в Корзине.