

# Веб прайс-лист АВСР

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа через пратформу «abcr.ru».

## Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами поставщиков, которые могут быть подключены через [платформу "abcr.ru"](#). Для взаимодействия с АВСР используется API АВСР (см. [Документация API](#))

*Места использования Веб-сервисов:*

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику.

## Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов необходимо:

- Узнать у поставщика работает ли он на платформе «abcr.ru».
- Стать клиентом поставщика и у менеджера:
  - Запросить разрешение на использование веб-сервисов у поставщика (ваш IP адрес должен быть в списке разрешенных).
  - Уточнить параметры подключения к веб-сервисам поставщика через АВСР: адрес сервера поставщика, логин/пароль. Параметры подключения понадобяться на [Шаге 2](#).

## Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «АВСР»:

## Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам ABCP введите параметры, полученные на [шаге 0](#):

- сервер - адрес сервера, подключаемого поставщика,
- логин,
- пароль.

Затем нажмите кнопку «Записать».

## Шаг 3. Получение служебной информации

Для получения служебной информации нажмите кнопку-ссылку «Обновить словари для заказа»:

Словари для заказа понадобятся для заполнения опций методов на [шаге 4](#).

# Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах АВСР предусмотрены следующие опции:

| Опция                      | Описание                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Использовать онлайн-склады | Включает или отключает отображение деталей в проценке с online-складов                                                                                    |
| Способ оплаты              | Способ оплаты заказа: наличный, безналичный. Необходим при отправке заказа, если на сайте поставщика в Корзине включено отображение способа оплаты        |
| Способ доставки            | Способ доставки заказа: самовывоз, доставка. Необходим при отправке заказа, если на сайте поставщика в Корзине включено отображение способа доставки      |
| Адрес доставки             | Адрес доставки заказа. Необходим при способе доставке «Доставка».                                                                                         |
| Офис самовывоза            | Офис самовывоза заказа. Необходим при способе доставки «Самовывоз» и при отправке заказа, если на сайте поставщика по заказу есть выбор офисов самовывоза |
| Комментарий                | Комментарий к заказу                                                                                                                                      |

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке или формировать Веб-заказы.

From:  
<https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:  
[https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%82%D0%85%D0%81\\_%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81\\_%D0%88%D0%88%D1%81%D1%82%D1%8B:%D0%82%D0%85%D0%81\\_%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81\\_%D0%88%D0%88%D1%81%D1%82\\_abc&rev=1598666872](https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%82%D0%85%D0%81_%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81_%D0%88%D0%88%D1%81%D1%82%D1%8B:%D0%82%D0%85%D0%81_%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81_%D0%88%D0%88%D1%81%D1%82_abc&rev=1598666872)

Last update: 2020/08/31 12:41

