

Веб прайс-лист Emex Wdc (MegaPart)

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Emex Wdc (MegaPart).

Описание

Обработчик предназначен для работы с Веб-сервисами компании «Emex Wdc»:
<https://emexdwc.ae/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка,
- Отправка Веб-заказа поставщику ИЛИ размещение заказа в корзине поставщика.


Шаг 0 . Разрешение на использование

Чтобы подключить Веб-сервисы Emex Wdc (MegaPart) необходимо зарегистрироваться на сайте поставщика: <https://emexdwc.ae/>.

Логин и пароль для входа на сайт поставщика понадобятся для подключения Веб-сервисов в программе на шаге 2.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Emex Wdc (MegaPart)»:



Создание *

Действия ▾

Поставщик: EmexDWC

Наименование: Доп. Emex Wdc (MegaPart) Код:

Параметры подключения Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. Emex Wdc (MegaPart)

[Словари сервиса](#) [Проверить соединение](#)

Обработка предназначена для работы с веб-сервисами компании EmexWdc.ae (MEGA Part)

Параметры сервиса Опции методов Проценка Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Логин	
Пароль	

EmexDWC Обработка ▾ OK Записать Заккрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

При подключении к Веб-сервисам Emex Wdc (MegaPart) введите логин/пароль для входа на сайт поставщика, которые получили на (см. [шаге 0](#)):

Введенные параметры подключения:

Доп. Emex Wdc (MegaPart)

Действия ▾

Поставщик: EmexDWC

Наименование: Доп. Emex Wdc (MegaPart) Код: ЦБ000027

Параметры подключения Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. Emex Wdc (MegaPart)

[Словари сервиса](#) [Проверить соединение](#)

Обработка предназначена для работы с веб-сервисами компании EmexWdc.ae (MEGA Part)

Параметры сервиса Опции методов Проценка Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Логин	9car@mail.ru
Пароль	Скрыто

Логин на сайте https://emexdwc.ae

EmexDWC Обработка OK Записать Заккрыть

Затем нажмите кнопку «Записать».

Для данного веб прайс-листа есть возможность проверить настройки подключения. Для этого, после записи параметров подключения, нажмите кнопку-ссылку «Проверить соединение».

В случае сообщения об успешном соединении подключение к Веб-сервисам гарантированно установлено!

Шаг 3. Получение служебной информации

Не требуется.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Emex Wdc (MegaPart) предусмотрены следующие опции:

Опция	Описание
Показывать аналоги	Определяет выводить ли предложения в проценке с заменами и аналогами или без
Стоимость за кг.	Стоимость доставки за 1 кг деталей

Опция	Описание
Стоимость за объем	Стоимость доставки объемных деталей
Валюта доставки	Валюта стоимости доставки. Если не указана, то используется валюта прайс-листа
Тип отгрузки	Определяет тип отгрузки при формировании заказа: авиа или контейнер

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке и какие данные будете отправлять в Веб-заказе.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична [общей схеме](#).

Шаг 6. Настройка отправки заказа поставщику

Аналогична [общей схеме](#).

From: <https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link:

https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%85%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%88_%D0%B2%D0%85%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%BB%D1%81%D1%82_emex_wdc&rev=1598967662

Last update: 2020/09/01 16:41

