

Веб прайс-лист Zzap

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно [общей схеме](#). В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа Zzap.

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами компании «ЗЕТЗАП»: <https://www.zzap.ru/>.

Места использования данных из Веб-сервисов в программе:

- Оценка;
- Отправка Веб-заказа поставщику,
- Формирование заказа через Веб-сервис из локальных прайс-листов.

Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов ZZap необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте поставщика: <https://zzap.ru>.
- Получить api_key:
 - Если вы покупатель, напишите на почту support@zzap.pro или создайте заявку в разделе «Заявки на тех.поддержку» своего личного кабинета, и вам пришлют api_key.
 - Если вы продавец и знаете, кто ваш менеджер, обратитесь к нему для получения api_key.
 - Если вы продавец, но по каким-то причинам не знаете, кто ваш менеджер, или на данный момент к вам не прикреплен ни один из менеджеров, то поступайте, как покупатель.

Логин/пароль для входа на сайт поставщика, а также полученный api_key понадобятся для подключения веб прайс-листа в программе на [шаге 2](#).

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен [общей схеме](#), в качестве обработчика выберите значение «Zzap»:

Создание *

Действия

Перейти ?

Поставщик: ЗЕТЗАП

Наименование: Доп. ZZap Код:

Параметры подключения

Ценообразование

Вид прайс-листа: Веб-сервис поставщика Валюта: Руб

Обработчик: Доп. ZZap

[Словари сервиса](#) | [Обновить Регионы](#)

Обработка предназначена для работы с клиентским API ZZap (<https://zzap.ru/>)
Для того, чтобы воспользоваться веб-сервисами, необходимо получить api_key
Если вы покупатель, напишите на почту support@zzap.pro или создайте заявку в разделе "Заявки на тех.поддержку", и вам пришлют api_key.
Если вы продавец и знаете, кто ваш менеджер, обратитесь к нему - менеджер вышлет вам api_key.
Если вы продавец, но по каким-то причинам не знаете, кто ваш менеджер, или на данный момент к вам не прикреплен ни один из наших менеджеров, поступайте, как покупатель.
Правила работы: частота запросов по API должна быть не выше 1 запроса в 3 секунды.

Параметры сервиса

Опции методов

Проценка

Заказы

Параметры сервиса: ☐ Режим отладки

Имя	Значение
Логин	
Пароль	
api_key	

ЗЕТЗАП

Обработка

OK

Записать

Закрыть

Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения

From: <https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link: https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%85%D0%B1%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81%D0%88%D0%88%D1%81%D1%82%D1%88%D0%82%D0%85%D0%B1%D0%8F%D1%80%D0%80%D0%89%D1%81%D0%88%D0%88%D1%81%D1%82_zzap&rev=1598499572

Last update: 2020/08/27 06:39

