Веб прайс-лист Tradesoft

Все Веб-прайс-листы подключаются согласно общей схеме. В рамках данной статьи рассматриваются особенности подключения и настройки Веб прайс-листа через платформу «Tradesoft».

Описание

В прайс-листе используется обработчик для работы с Веб-сервисами поставщиков, которые могут быть подключены через платформу "Tradesoft.ru". *Места использования Веб-сервисов:*

- Проценка.


Шаг 0 . Разрешение на использование

Для использования Веб-сервисов необходимо:

- Узнать у поставщика работает ли он на платформе «Tradesoft.ru».
- Стать клиентом поставщика и Tradesoft.
- У менеджера поставщика запросить:
  - Разрешение на использование веб-сервисов у поставщика (ваш IP адрес должен быть в списке разрешенных).
  - Параметры подключения к веб-сервисам поставщика: логин/пароль.

Шаг 1. Создание Веб прайс-листа

Аналогичен общей схеме, в качестве обработчика выберите значение «Tradesoft»:



Шаг 2. Настройка и запись параметров подключения


При подключении к Веб-сервисам Tradesoft введите параметры, полученные на шаге 0:

- сервер - адрес сервера Tradesoft,
- логин - логин на сайте Tradesoft,
- пароль - пароль на сайте Tradesoft.

Затем нажмите кнопку «Записать».

Шаг 3. Получение служебной информации

Для получения служебной информации нажмите кнопку-ссылку «Обновить доступных поставщиков»:



Затем выберите поставщика в опциях метода (см. шаг 4) и нажмите кнопку-ссылку «Обновить доступные опции поставщика» для получения дополнительных опций методов.

Шаг 4. Настройка опций методов

В Веб-сервисах Tradesoft предусмотрены следующие опции:

Опция	**Описание**
Поставщик (provider)	Код поставщика в системе Tradesoft.ru. После выбора значения для опции нажмите кнопку-ссылку «Обновить доступные опции поставщика» для получения дополнительных опций методов
Логин	Логин на сайте поставщика
Пароль	Пароль на сайте поставщика
Лимит времени на ответ	Лимит времени в секундах на получение данных от поставщика. Регулируется в интервале от 1 до 50 (по умолчанию 10)

Настройте опции в соответствии с тем как планируете выводить данные в проценке или формировать Веб-заказы.

Шаг 5. Настройка параметров проценки

Аналогична общей схеме.

From:
https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/ - **Документация**

Permanent link:
https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B:%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_tradesoft&rev=1599461313

Last update: **2020/09/07 09:48**